



VISITANTES

Medidas de bioseguridad en situación normal

Este protocolo describe las **medidas de bioseguridad normal (nivel verde)** recomendadas por el EQCMA para prevenir la introducción o propagación de cualquier enfermedad en los sitios de producción avícola. Las medidas de bioseguridad normal (nivel verde) se aplican en todo momento y son la base para mantener la integridad sanitaria de las zonas de bioseguridad de un sitio de producción.

Deben consultarse las **“Instrucciones Generales”** para entender los tres niveles de bioseguridad, el establecimiento de zonas de bioseguridad, el diagrama de zonas de transición, la explicación de las clientelas de interés, las etapas del control de una enfermedad de declaración obligatoria, las definiciones de los equipos de protección individual (EPI), los tipos de visitas y los sitios de producción a los que se hace referencia en este protocolo.



VISITA A UN SITIO DE PRODUCCIÓN AVÍCOLA

- Respetar las medidas de bioseguridad solicitadas por el productor y las descritas en este protocolo:
 - Realizar la visita si el servicio solicitado es imprescindible, evitar las visitas no esenciales;
- Asegurarse de que el vehículo utilizado esté visiblemente limpio, sin contaminación evidente de estiércol de animales:
 - Preferir tapetes de material lavable para el interior del vehículo;
 - Definir una sección “limpia” y otra “contaminada” en el vehículo:
 - En la sección limpia, guardar los EPI (overoles de tela o desechables, cubre zapatos, guantes, gorros), productos desinfectantes (toallitas de limpieza, gel desinfectante, desinfectante en aerosol) y otros equipos limpios (bolsas o contenedores de transporte, etc.);
 - En la sección contaminada, colocar un recipiente de cierre hermético o bolsas para el EPI y el equipo utilizado durante la visita;
- Planear el orden de visitas en función del estado sanitario o tipo de producción, como:
 - Lotes sanos antes de los que están en riesgo;
 - Lotes de cría antes de los lotes comerciales;
 - Aves jóvenes antes de las aves mayores;
- Mantener un registro de todos los sitios de producción visitados.



ACCESO A LA GRANJA (ZAC) DEL SITIO DE PRODUCCIÓN

- Estacionarse fuera de la granja (ZAC) y usar el estacionamiento para visitantes si está disponible;
- Respetar las instrucciones de circulación de la granja (ZAC):
 - Respetar las barreras o letreros de bioseguridad;
 - Tomar el camino indicado para los vehículos de visitantes;
 - Conducir despacio y evitar conducir a través de charcos, barro y estiércol;
 - Evitar estacionarse cerca a los galpones (ZAR) o en vía del viento que proviene del galpón (ZAR).



ENTRADA AL GALPÓN (ZAR) DE UN SITIO DE PRODUCCIÓN

- Planear la entrada y la salida de los EPI y del equipo que trae:
 - Determinar de antemano las bolsas o contenedores necesarios para el transporte de los EPI y los equipos;
 - Limpiar y desinfectar cualquier equipo utilizado antes de ingresarlo y después de sacarlo del galpón (ZAR);
- Acceder al galpón (ZAR) por la entrada (PAC) específica para personas:
 - Aplicar las medidas de bioseguridad al ingresar y salir del galpón (ZAR) respetando los espacios de la zona de transición de 2 o 3 espacios;
 - Seguir estos pasos cuando haya una zona de transición de 2 espacios:
 - A la entrada:
 - ◆ Dejar la ropa de calle en el espacio exterior de la zona de transición;
 - ◆ Lavarse las manos con agua y jabón, o con gel desinfectante;
 - ◆ Firmar el registro de visitantes;
 - ◆ Ponerse cubre zapatos al pasar la división física;
 - ◆ Ponerse el EPI en el espacio interior de la zona de transición en este orden: overol de tela o desechable, gorro y guantes;
 - A la salida:
 - ◆ Limpiar y desinfectar el equipo en el espacio interior de la zona de transición y transferirlo al espacio exterior;
 - ◆ En el espacio interior de la zona de transición, retirarse el overol y el gorro usados durante la visita;
 - ◆ Colocar el overol de tela y el equipo en una bolsa de plástico limpia para transportarlo al vehículo;
 - ◆ Retirarse los cubre zapatos desechables y los guantes pasando la división física hacia el espacio exterior de la zona de transición;
 - ◆ Eliminar todo el EPI desechable en el bote de basura del espacio interior de la zona de transición;
 - ◆ Lavarse las manos con agua y jabón, o con gel desinfectante antes de salir por la entrada (PAC).